

Entrepôts et emplacements

[← Précédent](#)

[Suivant →](#)

Sommaire

OpenFire permet de gérer vos [entrepôts](#) et [emplacements](#) de stockage de vos marchandises. Ceux-ci sont alors organisés hiérarchiquement.


⚠ La création d'un entrepôt et d'un emplacement nécessite un certains nombre de paramétrages (Routes, séquences, etc...).

Aussi, pour toutes création d'un entrepôt ou d'un emplacement, merci de contacter le support OpenFire par mail à l'adresse support@openfire.fr, ou par téléphone au 02.30.96.02.65.


Entrepôts

L'[entrepôt](#) désigne le bâtiment où sont stockés vos articles. Il est donc possible de gérer plusieurs entrepôts.

Pour accéder à la liste de vos entrepôts, activez le mode développeur. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet **Configuration** puis cliquez sur l'option [Activer le mode développeur](#) à droite :



Rendez-vous ensuite dans le menu **Inventaire > Configuration > Entrepôts** :

A screenshot of the 'Entrepôt A' configuration page. The page title is 'Entrepôt A'. Below the title, there are fields for 'Nom court' (EA), 'Société' (Société 1), and 'Adresse'. There are two tabs: 'Configuration de l'entrepôt' and 'Informations techniques'. Under 'Configuration de l'entrepôt', there are sections for 'Réceptions' and 'Expéditions'. 'Réceptions' has three radio button options: 'Marchandises reçues directement en stock (1 étape)' (selected), 'Décharger dans l'emplacement d'entrée puis aller en stock (2 étape)', and 'Décharger dans l'emplacement d'entrée, passer par un contrôle qualité avant d'être admis en stock (3 étape)'. 'Expéditions' has three radio button options: 'Expédition directe depuis le stock (en 1 étape)' (selected), 'Apporter les marchandises à l'emplacement de sortie avant l'expédition (préparation + expédition)', and 'Faire les colis à un emplacement dédié, puis les amener à l'emplacement de sortie pour expédition (prélèvement + collasage + expédition)'. There is a checkbox 'Acheter pour réapprovisionner cet entrepôt' which is checked. Below that, there is a dropdown menu for 'Entrepôt de réapprovisionnement par défaut' and a list of 'Entrepôts de réapprovisionnement' with checkboxes for 'My Company', 'société 2', 'société 3', 'ALG Concept', and 'bandeau'.

Le champ [Adresse](#) permet de définir l'adresse de réception qui apparaîtra sur les bons de commande d'achats et les bons de livraisons.

Pour chaque entrepôt il est possible d'adapter le nombre d'[étapes de réception et d'expédition](#).

Généralement, la réception s'effectue en une étape, mais je peux envisager de réceptionner en plusieurs étapes, par exemple pour mettre en place un contrôle qualité, ou pour prendre en compte le fait que je décharge dans une zone avant de mettre en stock:

| Configuration de l'entrepôt | Informations techniques |
|-----------------------------|--|
| Réceptions | <input checked="" type="radio"/> Marchandises reçues directement en stock (1 étape) <input type="radio"/> Décharger dans l'emplacement d'entrée puis aller en stock (2 étape) <input type="radio"/> Décharger dans l'emplacement d'entrée, passer par un contrôle qualité avant d'être admis en stock (3 étape) |
| Expéditions | <input checked="" type="radio"/> Expédition directe depuis le stock (en 1 étape) <input type="radio"/> Apporter les marchandises à l'emplacement de sortie avant l'expédition (préparation + expédition) <input type="radio"/> Faire les colis à un emplacement dédié, puis les amener à l'emplacement de sortie pour expédition (prélèvement + colisage + expédition) |

Attention: La modification de ces options peut nécessiter des routes supplémentaires.

 [Plus d'informations sur les routes](#)

Vous pouvez également accéder à un certain nombre de paramétrages de gestion depuis le menu **Inventaire > Configuration > Configuration** :

Emplacement et entrepôt

| | |
|--|---|
| Approvisionnement | <input checked="" type="radio"/> Reserve products immediately after the sale order confirmation <input type="radio"/> Reserve products manually or based on automatic scheduler |
| Warehouses and Locations usage level | <input type="radio"/> Manage only 1 Warehouse with only 1 stock location <input checked="" type="radio"/> Manage only 1 Warehouse, composed by several stock locations <input type="radio"/> Manage several Warehouses, each one composed by several stock locations |
| Routes | <input type="radio"/> Pas de routage automatique des articles <input checked="" type="radio"/> Routage avancé des articles défini par des règles Nombre de jours minimum pour déclencher la propagation d'un changement de date dans les flux tirés/poussés. <input type="text" value="0"/> |
| Livraison directe | <input type="radio"/> Les fournisseurs livrent toujours dans votre (vos) entrepôt(s) <input checked="" type="radio"/> Permettre la livraison directe des clients par vos fournisseurs |
| Vagues de préparations | <input checked="" type="radio"/> Gérer chaque préparation l'une après l'autre <input type="radio"/> Traiter les préparations par lots par travailleur |
| Règles de stock minimum | <input checked="" type="radio"/> Utiliser des délais en jours calendaires (facile) <input type="radio"/> Adaptez les délais en utilisant le calendrier des jours ouvrables des fournisseurs (fonction avancée) |
| Avertissement | <input checked="" type="radio"/> Tous les partenaires peuvent être utilisés dans les préparations <input type="radio"/> Une alerte d'information ou une alerte bloquante peuvent être définies sur un partenaire |
| (OF) Date transfert | <input type="checkbox"/> Permettre de réserver et valider des mouvements de stock dans le passé |
| (OF) Méthode de valorisation de la date prévue du BL | <input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Valorisation basée sur la date des RDV d'intervention liés ou à défaut de la date de pose prévisionnelle de la commande associée, ou à défaut Standard Odoo |

- **Approvisionnements** : permet de réserver automatiquement les produits disponibles lors de la validation d'une commande client.
- **Warehouses and Locations usage level** : Niveau d'utilisation des entrepôts et des emplacements.
- **Routes** : Cette option vient compléter l'application de gestion d'entrepôt en mettant en œuvre les flux logistiques poussées et tirés selon les routes.
- **Articles** : Précision décimale pour le poids.
- **Livraison directe** : crée la route "expédition directe" et ajoute des tests complexes.
- **Vagues de préparation** : permet de regrouper les préparations pour en traiter plusieurs à la fois.
- **Règles de stock minimum** : permet de gérer les règles de stock minimum différemment en prenant en compte le calendrier des achats et des livraisons.

A savoir: OpenFire ajoute automatiquement des couleurs par société ou entrepôt afin de simplifier la lecture du tableau de bord. Il est tout de même possible de modifier les couleurs de chaque encart en cliquant sur le bouton **Plus**:




 [Plus d'informations sur le Tableau de bord](#)

Emplacements

Un **Emplacement** est un espace spécifique dans votre entrepôt (une étagère, un plancher, une allée, etc...). Par conséquent, un emplacement ne peut faire partie que d'un seul entrepôt.

Il existe plusieurs types d'emplacements:

- Les **Emplacements Physiques** sont des emplacements internes qui font partie des entrepôts que vous possédez.
- Les **Emplacements des Partenaires** sont des espaces dans l'entrepôt d'un client et/ou d'un fournisseur. L'adresse client sera utilisée en cas de Drop Shipping.
- Les **Emplacements Virtuels** sont des lieux qui n'existent pas, mais dans lesquels les produits peuvent être placés quand ils ne sont pas encore (ou plus) physiquement dans un stock. Ils sont utilisés lorsque vous voulez placer des articles perdus hors de votre stock (dans la Perte de stock), ou lorsque vous voulez prendre en compte des articles qui sont sur le chemin de votre entrepôt (Approvisionnement).



Pour chaque emplacement, il est possible de définir une **stratégie d'enlèvement** (FIFO, LIFO, ...):

Emplacements / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

Nom de l'emplacement Actif

Etagère 1

Emplacement parent
EA/Stock

Information complémentaire

Type d'emplacement: Emplacement interne

Propriétaire:

Société: Société 1

Est un emplacement de rebut?

Est un emplacement de retour?

Localisation

Couloir (X): 0

Rayon (Y): 0

Hauteur (Z): 0

Code Barre:

Logistique

Stratégie d'enlèvement:

Stratégie de rangement: First In First Out (FIFO)

Last In First Out (LIFO)

Des **stratégies de rangement** peuvent également être définie pour préciser à chaque réception que je stocke telle marchandise à tel emplacement.

⚠ A Savoir: le champ Société doit être renseigné au niveau de l'emplacement afin d'éviter d'éventuels erreurs lors de la saisie des inventaires.