

Configurations

[← Précédent](#)

Sommaire

Pour gérer efficacement le stock dans OpenFire, il est important de configurer correctement les paramètres liés à la gestion du stock.

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramétrages à prendre en compte:

- Les emplacements de stockage : Vous pouvez définir les différents emplacements de stockage pour chaque entrepôt afin de savoir où se trouvent les produits dans votre entreprise. Vous pouvez également attribuer un emplacement de stockage par défaut pour chaque produit. [🔗 Plus d'informations sur les entrepôts et emplacements](#)
- Les mouvements de stock : Vous pouvez enregistrer les mouvements de stock (entrées, sorties, transferts, etc.) pour chaque produit enregistré. Vous pouvez également effectuer des ajustements manuels du stock si nécessaire. [🔗 Plus d'informations sur les mouvements de Stock](#)
- Les seuils de stock minimum et maximum : Vous pouvez définir les seuils de stock minimum et maximum pour chaque produit afin de générer automatiquement des Ordres d'Approvisionnement lorsque les niveaux de stock tombent en dessous du seuil minimum. [🔗 Plus d'informations sur les règles de stock](#)
- Les ordres d'approvisionnement : Vous pouvez créer des Ordres d'Approvisionnement pour commander des produits auprès de fournisseurs en fonction des seuils de stock minimum et maximum. [🔗 Plus d'informations sur les ordres d'approvisionnement](#)
- Les inventaires physiques : Vous pouvez effectuer des inventaires physiques réguliers pour vérifier les niveaux de stock réels par rapport aux niveaux théoriques enregistrés dans OpenFire. [Plus d'informations sur Saisir un inventaire](#)

Configuration des Sociétés

Dans le menu **Configuration** de la société, il est possible de définir quels sont les magasins qui commandent, et quels sont les entrepôts qui réceptionnent les articles.

Ces options sont disponibles en bas de l'onglet **Paramètres avancés** :



En cas de multi société, il est également possible de définir laquelle est **propriétaire du stock**:

Stock

Entrepôt par défaut


société 2

Est le propriétaire du stock

☒

Configuration de Routage Avancé

Pour utiliser les routes, activez l'option **Routage avancé des articles défini par des règles** dans la configuration de l'inventaire:



Cette option permet d'ajouter la possibilité d'ajouter des **Routes** dans l'onglet **Inventaire** des fiches **Articles**.

 [Plus d'informations sur l'approvisionnement](#)

Routes spécifiques par ligne de commande

Dans le menu **Ventes > Configuration**, il est possible d'activer l'option **Choisir des routes spécifiques à chaque ligne de commande** :

The screenshot shows the 'Achats stock' configuration page in the OpenFire application. The left sidebar contains various icons for different modules. The main content area is divided into two columns. The left column lists configuration categories: (OF) Stock, (OF) Informations de stock, (OF) Calcul auto prix d'achat, (OF) Articles de type service, Routage des commandes, Date, Délai de sécurité à la vente (jours)*, Expédition, and Politique de livraison par défaut. The right column contains settings for each category. The 'Routage des commandes' section has a red circle around the option 'Choisir des routes spécifiques à chaque ligne de commande (avancé)', which is currently selected. Other options in this section include 'Afficher les messages d'avertissement de stock', 'Afficher les informations de stock au niveau des lignes de commande', 'Recalculer le prix d'achat des lignes de commandes en fonction de la commande fournisseur liée', 'Inclure les articles de type 'service' dans les bons de livraisons', and 'Pas de routes spécifiques à la commande comme le MTO et le drop shipping'. The 'Date' section has two options: 'Les dates d'approvisionnement et de livraison sont basées sur les dates d'ordre de vente' (selected) and 'Autoriser la modification des dates de l'ordre de vente pour ajourner les livraisons ou approvisionnements'. The 'Délai de sécurité à la vente (jours)*' is set to 0,00. The 'Expédition' section has two options: 'Pas de frais d'expédition sur les commandes' (selected) and 'Autoriser l'ajout de coûts d'expédition'. The 'Politique de livraison par défaut' section has two options: 'Expédier les produits qui sont disponibles, et permettre des reliquats' (selected) and 'Livrer tous les articles en une fois, sans reliquat'.

Cette option permet de définir la création d'un bon de commande selon les **lignes de commandes**, par exemple avec l'utilisation d'une Route pour fumisterie et une Route pour les poêles. Deux bons de livraison seront alors créés.

Configuration de la stratégie d'enlèvement

Vous aurez la possibilité de définir dans règles dans la section **Logistique** des catégories d'articles. Cette partie permet de définir les routes et aussi les stratégies d'enlèvement.

The screenshot shows the 'Logistique' configuration page in the OpenFire application. The left sidebar contains various icons for different modules. The main content area is divided into two columns. The left column lists configuration categories: Routes, Forcer la stratégie d'enlèvement, and others. The right column contains settings for each category. The 'Routes' section has a dropdown menu with the option 'Du fournisseur au client (drop s....)'. The 'Forcer la stratégie d'enlèvement' section has a dropdown menu with the option 'First In First Out (FIFO)'.

Par défaut, OpenFire prend d'abord les stocks les "plus âgés" (FIFO), mais ce comportement peut être modifié en Last In Last Out (LIFO)